




Legg til skriver på PC windows





1. Finn en skriveren du vil benytte til utskrifter fra PC.
2. Merk deg **IP-adressen** (eks.172.20.148.13)
3. Slå på skriveren ved å velge **OK**
4. I Windows startmeny, høyre side. Velg **Varsler og Alle innstillinger**.





Windows-innstillinger

Søk etter en innstilling




Skrivere og skannere

Legg til skrivere og skannere





Skrivere og skannere



Skrivere og skannere

 Skriver

 HVG - IT Kontor på PRINT1
Skriver

 DYMO LabelWriter 450 Turbo på HFTA0771
Skriver

[Skriveren jeg vil bruke, vises ikke](#)



← Legg til skriver

Søk etter en skriver på andre måter

- Skriveren min er litt eldre. Hjelp meg å finne den.
- Søk etter skriver i Active Directory, basert på plassering eller funksjon
- Velg en delt skriver, etter navn

Eksempel: \\datamaskinnavn\skrivernavn eller
http://datamaskinnavn/skrivere/skrivernavn/.printer

- Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn
- Legg til en Bluetooth-skriver, trådløs skriver eller nettverkssynlig skriver
- Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger

← Legg til skriver

Skriv inn et skriververtsnavn eller -IP-adresse

Enhetstype:

Identifiser automatisk
Identifiser automatisk
TCP/IP-enhet
Enhet for webtjenester
Sikker utskriftsenhet for nettjenester

Vertsnavn eller IP-adresse:

Portnavn:

- Spør skriveren, og velg hvilken driver som skal brukes automatisk



← Legg til skriver

Skriv inn et skriververtsnavn eller IP-adresse

Enhetstype: Identifiser automatisk

Enhetstype: TCP/IP-enhet

Vertsnavn eller IP-adresse: 172.20.148.13

Portnavn: 172.20.148.13

Spør skriveren, og velg hvilken driver som skal brukes automatisk

Neste

Avbryt

NB Stå i nærheten av skriveren og vent på svar fra PC om valgt driver. Legge ikke skriveren til automatisk må du velge en generiske drivere fra listen.

← Legg til skriver

Installer skriverdriveren



Velg skriveren fra listen. Klikk Windows Update for å se flere modeller.

Klikk Har disk for å installere driveren fra en installasjons-CD.

Produsent

Adobe

Generic

HP

Microsoft

Skrivere

Generic / Text Only

Generic IBM Graphics 9pin

Generic IBM Graphics 9pin wide

MS Publisher Color Printer

MS Publisher Imagesetter



Denne driveren er digitalt signert.

[Hvorfor er driversignering viktig?](#)

Windows Update


Har disk...

Neste

Avbryt

Velg HP skriver fra listen eller Generic



←  Legg til skriver

Skriverdeling

Hvis du ønsker å dele skriveren, må du angi et navn for denne delte ressursen. Du kan bruke det foreslåtte navnet eller angi et nytt navn. Navnet på den delte ressursen blir synlig for andre nettverksbrukere.


Ikke del denne skriveren

Del denne skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den

Navn på delt ressurs:

Plassering:

Kommentar:

←  Legg til skriver

ALF - Eksamen 16 er lagt til

Angi som standardskriver

Hvis du vil kontrollere om skriveren fungerer som den skal, eller se feilsøkinginformasjon for skriveren, skriver du ut en testside.